

## Configuració de la xarxa

Linkat detectarà els dispositius de connexió a la xarxa del nostre ordinador. Per defecte, l'adreça IP de Linkat en la configuració com a servidor de centre és l'adreça 192.168.0.201. La màscara per defecte és 255.255.255.0 i la passarel·la 192.168.0.254. Si hem triat la configuració com a Client de Xarxa o Estació Autònoma, la configuració de xarxa la realitzarà automàticament un servidor DHCP.

Cal tenir en compte que els routers ADSL que acostuma a haver-hi a les nostres cases tenen en funcionament un servei de DHCP que assigna IP automàticament. Així, amb aquests paràmetres per defecte, la configuració de la xarxa es realitza correctament.

Tot i això, cal canviar aquesta configuració en els casos següents:

- Si la configuració de Linkat és servidor de centre i l'adreça 192.168.0.201 ja està ocupada per un altre ordinador. Aleshores, si és possible, és recomanable canviar l'adreça IP de l'ordinador 192.168.0.201 per una altra i continuar la instal·lació per defecte com a servidor de centre o bé, si no és possible, canviar la IP del servidor de centre.
- Si la configuració de Linkat és client de xarxa i tenim un servidor DHCP que no és un Linkat configurat com a servidor de centre, aleshores cal modificar la configuració d'aquest servidor DHCP perquè el primer servidor de DNS dels clients sigui la IP del servidor de centre o bé deshabilitar-lo o bé assignar una adreça IP estàtica al client de xarxa i en l'apartat de servidors DNS, afegir, per ordre, les següents adreces IP: 192.168.0.201 (o la IP del servidor de centre), 213.176.168.16 i 213.176.168.18.

Si heu de canviar la configuració de la xarxa, caldrà clicar damunt de l'opció Interfícies de la xarxa. Des d'allà podeu canviar els paràmetres de xarxa com l'adreça IP, la màscara i altres. També podreu editar el nom de l'ordinador, així com els servidors DNS que utilitzarà i editar la passarel·la predeterminada.

